

Configuración de Infinitum Mail en Outlook


Para configurar tu cuenta de correo de **Infinitum Mail**, cuentas con las siguientes opciones:

1. Configuración IMAP
2. Configuración POP3

1.- Configuración IMAP

Paso 1. Si es la primera vez que configuras tu cuenta, ingresa tu cuenta de correo.

Si estás dentro de Outlook, ve al menú Archivo y da clic en Agregar cuenta.



Configuración de Correo Infinitum Mail



Ingresa tu cuenta de correo, da clic en **Opciones avanzadas** y marca la opción

Permitirme configurar manualmente mi cuenta

✕

Dirección de correo electrónico

Opciones avanzadas ▴

☒ Permitirme configurar manualmente mi cuenta

Conectar

*Ingresa la Dirección de correo electrónico: usuario@dominio, donde **usuario** es el nombre de tu cuenta y **dominio**, es alguno de los disponibles que elegiste al crear tu cuenta:

infinitummail.com	telmexmail.com	eninfinitum.com	telnormail.com	prodigy.net.mx
prodigymovil.com	infinitumzone.net	prodigymedia.com	prodigywifi.com.mx	correoinfinitum.com
correoprodigy.com	infinitum.com.mx	nombre.mitmx.net		

Elige configuración IMAP o POP.

✕

Configuración avanzada

Microsoft 365

Outlook.com

Exchange

Google

POP

IMAP

Exchange 2013
o una versión anterior

Volver

Configuración de Correo Infinitum Mail



A continuación proporciona la información como se muestra en la siguiente tabla:

Tipo de cuenta	IMAP
Servidor de correo entrante:	imap.infinitummail.com
Puerto	993
Método de cifrado	SSL/TLS
Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.infinitummail.com
Puerto	465
Método de cifrado	SSL/TLS

✕

Configuración de cuenta IMAP

jlcano@infinitummail.com

(¿No es usted?)

Correo entrante

Servidor

imap.infinitummail.com

Puerto

993

Método de cifrado

SSL/TLS

☐ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Correo saliente

Servidor

smtp.infinitummail.com

Puerto

465

Método de cifrado

SSL/TLS

☐ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Volver

Siguiente

Da clic en **Siguiente**

TELNOR

tu mundo es posible

Configuración de Correo Infinitum Mail



Escribe tu contraseña.

×

Configuración de cuenta IMAP
jlcano@infinitummail.com [\(¿No es usted?\)](#)

Contraseña

Volver

Conectar

Da clic en **Conectar**.

La cuenta se agrega exitosamente. Da clic en **Hecho**.

×

Outlook

La cuenta se agregó correctamente.

IMAP
jlcano@infinitummail.com

Agregar otra dirección de correo electrónico

Dirección de correo electrónico

Siguiente

Opciones avanzadas ^

☒ Permitirme configurar manualmente mi cuenta

☒ Configurar Outlook Mobile en mi teléfono también


Hecho

TELNOR
tu mundo es posible

Configuración de Correo Infinitum Mail



En tu bandeja de entrada se empezarán a descargar tus correos.



¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de InfinitumMail!

2.- Configuración de Correo con POP

Para la configuración POP utiliza los datos de la tabla siguiente.

Tipo de cuenta	POP
Servidor de correo entrante:	pop.infinitummail.com
Puerto	995
Método de cifrado	SSL/TLS
Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.infinitummail.com
Puerto	465
Método de cifrado	SSL/TLS